

# Mailkontoeinrichtung in Outlook

Um Ihr bestehendes Mailkonto unter Microsoft Outlook einzurichten, verwenden Sie bitte die Zugangsdaten laut Ihrem Zugangsdatenblatt und tragen diese wie im folgenden Beispiel ein:

Falls eine ältere Version von Outlook installiert sein sollte, einfach zu Seite 2 springen.

## Neues Konto hinzufügen

Klicken Sie auf „Datei“ -> „Konto hinzufügen“, geben sie Ihre Mailadresse ein und wählen Sie unter „Erweiterte Optionen“ -> „Ich möchte mein Konto manuell einrichten“ sowie „POP“ oder „IMAP“ im nächsten Schritt. (Wenn Sie ein bereits existierendes Mailkonto bearbeiten möchten, klicken Sie auf „Datei“ -> „Kontoeinstellungen“ -> „Kontoeinstellungen“, selektieren Sie das gewünschte Konto und wählen Sie „Ändern...“)


Als nächstes müssen sie den Kontotyp wählen. **Wir empfehlen standardmäßig IMAP**, alternativ kann man aber auch POP nehmen (Details stehen im nächsten Punkt)

### IMAP

IMAP kopiert die Mails aus allen Mailordnern vom Server auf die Clients runter, wo die Mailadresse eingerichtet ist, löscht diese dann aber NICHT am Server.

Ein IMAP Konto kann man auf mehreren Geräten verwenden, braucht dafür mehr Platz am Server

Wählen Sie „imap.media-data.at“ als Posteingangsserver und „smtp.media-data.at“ als Postausgangsserver. Die genauen Einstellungen sehen sie in dem folgenden Bild:



IMAP-Kontoeinstellungen (Nicht Sie?)

Eingehende E-Mail  
Server:  Port:   
Verschlüsselungsmethode:   
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail  
Server:  Port:   
Verschlüsselungsmethode:   
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich


Zurück Weiter

### POP

POP lädt die Mails des Posteingang Ordners auf den Client runter, wo die Mailadresse eingerichtet ist, und löscht diese Mails anschließend vom Server runter.

Ein POP Konto kann man nur auf einem einzigen Gerät verwenden, braucht dafür aber mehr Platz am Server

Wählen Sie „pop.media-data.at“ als Posteingangsserver und „smtp.media-data.at“ als Postausgangsserver. Die genauen Einstellungen sehen sie in dem folgenden Bild:



POP-Kontoeinstellungen (Nicht Sie?)

Eingehende E-Mail  
Server:  Port:   
☒ Server erfordert eine verschlüsselte Verbindung (SSL/TLS)  
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Ausgehende E-Mail  
Server:  Port:   
Verschlüsselungsmethode:   
☐ Anmeldung mithilfe der gesicherten Kennwortauthentifizierung (SPA) erforderlich

Nachrichtenzustellung  
☐ Vorhandene Datendatei verwenden

Zurück Weiter

Anschließend einfach auf „Weiter“ klicken und das Kennwort eingeben.

Falls die vorherigen Schritte nicht funktioniert haben...

Öffnen Sie die „Systemsteuerung“ und wählen sie den Punkt „Mail (Microsoft Outlook) (32-Bit)“ aus.

Falls Sie diese Option nicht finden, Stellen Sie oben rechts die Anzeige um auf „Große Symbole“

Dort wählen Sie dann die Option „E-Mail-Konten...“ aus und wählen anschließend „Neu...“

Unter „Manuelle Konfiguration und zusätzliche Servertypen“ finden Sie die Option „POP oder IMAP“

Dies gehört ausgewählt und anschließend gehört folgendes eingegeben:

In eckiger Klammer gesetzte Daten gehören durch Ihre Daten ersetzt.

In der rechten Spalte gehört nichts geändert.

## IMAP

### POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Unter den Erweiterten Einstellungen im Reiter „Postausgangsserver“ die Box anhaken

Im Reiter „Erweitert“:

## POP

### POP- und IMAP-Kontoeinstellungen

Geben Sie die E-Mail-Servereinstellungen für Ihr Konto ein.

Unter den Erweiterten Einstellungen im Reiter „Postausgangsserver“ die Box anhaken

Im Reiter „Erweitert“:

Anschließend auf OK und dann auf Weiter klicken

Sollten Sie noch weitere Fragen haben oder Hilfe benötigen, kontaktieren Sie uns einfach: <https://www.media-data.at/>